


# Correction et mise à jour du gestionnaire de rubrique

## PL\_JRSEMPLOI

On ne tient plus compte des jours antérieurs.

Cette modification fait suite au changement de procédure lors de la création d'un contrat débutant antérieurement à la période courante. Cf. <https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/contrats/page/contrat-demarrant-le-mois-precedent>

En concordance avec cette modification, la zone *Prendre en compte les jours antérieurs* située dans l'onglet horaire est supprimée :



Horaires	
Modalité du temps de travail	Temps partiel
Motif de temps partiel	Contrat initial partiel
Temps partiel thérapeutique	Non
Préretraite progressive	
Emplois multiples	Situation non connue
Employeurs multiples	Situation non connue
Cycle horaire	TEMPS PARTIEL DIVERS
Départ du cycle horaire	Semaine 1
Situation horaire	Forfait d'heures
Unité de mesure du temps de travail	Heure
Appliquer le nombre de jours non travaillés	Non
<b>Prendre en compte les jours antérieurs</b>	<b>Non</b>
Horaire contractuel	93,9

Etant donné que la zone n'est plus accessible, vérifiez que la constante JOURSANTCIV n'est plus utilisée dans votre gestionnaire de rubrique dans des formules utilisateurs. Dans le gestionnaire de rubrique, utilisez le bouton "Recherche" : La recherche ne devrait donner que la rubrique PLAFONDS\_A qui n'est plus utilisée

Avant

```
si ( CONSTANTE( CONTRAT. RAPPEL_FICHE) =1)
alors ( 0)
sinon ( CONSTANTE( CONTRAT. CIVJOURSTRAVAIL) +CONSTANTE( CONTRAT. JOURSANTCIV) )
```

Après

```
si ( CONSTANTE( CONTRAT. RAPPEL_FICHE) =1)
alors ( 0)
sinon ( CONSTANTE( CONTRAT. CIVJOURSTRAVAIL) )
```

## ANT\_JOURS

de la même manière, cette rubrique a été modifiée et est égale à zéro

## 66\_AF\_EXTSEGUR

Dans le cas d'une entrée ou sortie, permet de prendre en compte les 80% de Ségur uniquement sur la période de présence.

```
si (( [ NUMCONV. NUMCONV] =51) ou ([ NUMCONV. NUMCONV] =66) )
alors (
    Si (
        ([ EXTSEGUREXCLU. MONTANT] =0)
        et ( CONSTANTE( CONTRAT. TYPESALARIE) =3)
    )
    alors (
        CONSTANTE( GENERAL. EXT_SEGUR)
        *[ 66_AFNBJENF1. BASE]
        /CONSTANTE( GENERAL. NBJM0ISPAYE)
        +
        ( CONSTANTE( GENERAL. EXT_SEGUR)
        *0.80
        *( CONSTANTE( CONTRAT. CIVJOURSTRAVAIL) - [ 66_AFNBJENF1. BASE] )
        /CONSTANTE( CONTRAT. CIVJOURSTRAVAIL) )
    )
    sinon ( 0)
)
sinon ( 0)
```

## Avantage en nature logement

Création de deux listes de taux et valeur pour les barèmes d'avantage en nature logement :

- AN\_LOG1 : Avantage en nature logement 1 pièce
- AN\_LOG2 : Avantage en nature logement (par pièce principale)

Création de quatre rubriques d'avantage en nature :

- AN\_BRUT\_LOG1 : Avantage en nature logement 1 pièce principale
- AN\_BRUT\_LOG2 : Avantage en nature logement plusieurs pièces principales
- AN\_NET\_LOG1 : Avantage en nature net logement 1 pièce principale
- AN\_NET\_LOG2 : Avantage en nature net logement plusieurs pièces principales

Création d'une rubrique itérative BRUTLOG : Brut utilisé pour le calcul Avantage en nature logement. Contient la rubrique CONVENTION.MONTANT par défaut

### AN BRUT LOG1

```
declarer ( TRANCHE)
affecter ( TRANCHE;
    selon (
        cas ([ BRUTLOG. MONTANT] <0. 5*CONSTANTE( GENERAL. PLFSECUM0IS)) alors
(1)
        cas (( [ BRUTLOG. MONTANT] >=0. 5*CONSTANTE( GENERAL. PLFSECUM0IS)) et
([ BRUTLOG. MONTANT] <0. 6*CONSTANTE( GENERAL. PLFSECUM0IS)) ) alors (2)
        cas (( [ BRUTLOG. MONTANT] >=0. 6*CONSTANTE( GENERAL. PLFSECUM0IS)) et
([ BRUTLOG. MONTANT] <0. 7*CONSTANTE( GENERAL. PLFSECUM0IS)) ) alors (3)
        cas (( [ BRUTLOG. MONTANT] >=0. 7*CONSTANTE( GENERAL. PLFSECUM0IS)) et
([ BRUTLOG. MONTANT] <0. 9*CONSTANTE( GENERAL. PLFSECUM0IS)) ) alors (4)
        cas (( [ BRUTLOG. MONTANT] >=0. 9*CONSTANTE( GENERAL. PLFSECUM0IS)) et
([ BRUTLOG. MONTANT] <1. 1*CONSTANTE( GENERAL. PLFSECUM0IS)) ) alors (5)
        cas (( [ BRUTLOG. MONTANT] >=1. 1*CONSTANTE( GENERAL. PLFSECUM0IS)) et
([ BRUTLOG. MONTANT] <1. 3*CONSTANTE( GENERAL. PLFSECUM0IS)) ) alors (6)
        cas (( [ BRUTLOG. MONTANT] >=1. 3*CONSTANTE( GENERAL. PLFSECUM0IS)) et
([ BRUTLOG. MONTANT] <1. 5*CONSTANTE( GENERAL. PLFSECUM0IS)) ) alors (7)
        cas (( [ BRUTLOG. MONTANT] >=1. 5*CONSTANTE( GENERAL. PLFSECUM0IS)) ) alors
(8)
    )
)
LISTEGEN( AN_LOG1; : TRANCHE)
```

Formule presque identique pour AN\_BRUT\_LOG2, mais utilise la liste générale AN\_LOG2

## Prévoyance cadre

Dans le cas d'un changement de statut, les cotisations de prévoyance cadre doivent utiliser le cumul de plafond à partir du mois de changement.

Il est nécessaire de saisir en variable persistante jusqu'à la fin de l'année la rubrique CHGT\_NC\_C

en indiquant le mois de passage.

#### Modification de la fonction F\_TRANCHEANew

Ajout du paramètre MOISDEB

```
minimum(  
  (  
    F_HISTOCLOT( BRUT; MOISDEB; CONSTANTE( GENERAL. ANNEE_PAYE )  
    +BRUT)  
  ;  
  (  
    F_HISTOCLOT( PLMENA; MOISDEB; CONSTANTE( GENERAL. ANNEE_PAYE )  
    +PLMENA)  
  )  
  - F_HISTOCLOT( TRANCHEA; MOISDEB; CONSTANTE( GENERAL. ANNEE_PAYE ) )
```

#### Modification de la rubrique BC\_TR\_A\_PREV\_C

```
F_TRANCHEANew( [ BC_BRUT_PREV_C. MONTANT ] ; [ BC_TR_A_PREV_C. MONTANT ] ; [ PLAFONDS_A. PLA_OC ] ; [ CHGT_NC_C. I
```

---

Revision #15

Created 21 August 2024 14:38:40 by Valéry HUMEZ

Updated 14 October 2024 11:42:25 by Jean François KERSERHO