

Fichiers de base - Ventilations Générales

- [Ventilations Générales](#)

Ventilations Générales

La ventilation générale permet de créer des clés de répartition récupérables sur tous les modules EIG.

Pour se faire le logiciel va avoir besoin :

- d'un code à 4 caractères.
- un libellé.
- le choix de la section émettrice.
- et d'une base de répartition. (cette base de répartition peut être soit un pourcentage donc sur 100 ou en 5ème ; 10ème ; 30ème ... cette base peut même contenir un chiffre avec des décimales 55,75 par exemple).

La création de la clé de répartition se fait à l'aide de la page blanche en bas à gauche. Dans l'écran qui s'affiche il conviendra de renseigner la première section sur laquelle la première répartition va être affectée. Dans la case répartition mettre le ratio de répartition souhaité (attention à ne pas dépasser le chiffre total inscrit précédemment dans la case "BASE", sinon un message erreur apparaîtra.

Ventilation

Ventilations générales

Code 12TW Libellé cle de répartition 12TW

Section émettrice SECTION 1001

Base 100 Reste 100

La valeur de "Répartition" ne doit pas excéder (le nombre de la base)

Une fois validé votre 1ère ventilation, si vous sélectionnez à nouveau la page blanche de création, deux choix vous sont proposés.

Soit ajouter une nouvelle ventilation à votre clé de répartition, soit ajouter de l'analytique à la ventilation générale que vous venez de créer.

Utilisez le choix 1 jusqu'à atteindre le chiffre "0" dans le reste à ventiler.

Code 12TW Libellé cle de répartition 12TW

Section émettrice SECTION 1001

Base 100 Reste 50

Pour le choix 2, trois menus déroulants s'affichent. Faire les choix de traitements analytiques déjà existants sur votre base,

Le choix éventuel de ventilations analytiques existantes, et de codes analytiques existants.

Ventilations générales

Code 12TW Libellé cle de répartition 12TW

Section émettrice SECTION 1001

Nous obtenons cette codification pour la 1ère ventilation.

Ventilation
Ventilation

ET01/1001 ETABLISSEMENT 01/SECTION 1001 50
1002 ACTIVITES
2003 ORDONNANCE

Continuez jusqu'à atteindre le chiffre "0" dans le reste à ventiler.

Ventilation analytique

Code 12TW Libellé cle de répartition 12TW

Vous pouvez désormais utiliser cette ventilation aussi bien sur vos écritures en comptabilité, mais aussi en facturation, en Immobilisation et dans les autres modules EIG.

Une édition de toutes les ventilations est disponible à l'aide de l'imprimante en bas à droite.

A noter qu'il est impératif d'utiliser une codification inter structure (disponible dans les constantes de la comptabilité) pour pouvoir faire apparaître cette ventilation dans vos écritures.

Lors de la saisie d'écriture en comptabilité le choix de la ventilation peut se faire de deux manières différentes :

Accueil | Ventilations générales | Constantes | Plan comptable | Saisie des écritures

Mois de saisie : Décembre 2023
Code de Saisie : ACHA - ACHATS FOURNISSEURS

1. En activant la touche F4 lorsque le curseur est positionné sur la case "IS"

Pièce 1223/012 PLAN COMPTABLE en choisissant dans n'importe quel compte onglet "Général"

Jour	IS	Compte	Contrepartie	Débit	Crédit	Fac fourn.
20		Ventilation générale associé à ce compte , Stat1 Stat2 Stat3				
		d'automatiser la ventilation sur ce compte,				
		ACHA/1223	Ventilations			// 15
		dès qu'il sera utilisé cette ventilation sera utilisée par défaut.				
		12TW cle de répartition 12TW				

Par conséquent, l'écriture ventilée se présenter de cette façon :

Ventilation générale associé à ce compte

12TW cle de répartition 12TW

Accueil | Ventilations générales | Constantes | Plan comptable | Saisie des écritures

Mois de saisie : Décembre 2023
Code de Saisie : ACHA - ACHATS FOURNISSEURS

Pièce 1223/012

Jour	IS	Compte	Contrepartie	Débit	Crédit	Fac fourn.
------	----	--------	--------------	-------	--------	------------

On retrouve bien la répartition créée précédemment soit : 50% sur la section émettrice ; 25% sur la section 1002 et 25% sur la section 2001.