


Modifier le mot de passe administrateur EIG


Comment procéder ?

Pour modifier le mot de passe de l'administrateur EIG, il faut lancer EIG pour accéder au configurateur :



Une fois le configurateur activé, il faut se connecter sur sa configuration par la saisie du mot de passe actuel (celui à modifier).

Une fois la configuration ouverte, il faut cliquer sur l'onglet "Configurations" puis sur l'option "Propriétés" :



Quand les propriétés sont activées, son écran se présente :

Paramètres de la configuration

Numero de site: 0001
Localisation: C:\EIG\fic

Nom de l'administrateur: KERSERHO
Prénom: Jean-François

Mot de passe de l'administrateur: [masqué]
Confirmation du mot de passe: [masqué]
 Afficher les mots de passe en clair
 Blocage du pupitre

Mot de passe tiers 1: [masqué]
Mot de passe tiers 2: [masqué]

Adresse mail de récupération du mot de passe: jfk@eig.fr;mtestini@eig.fr;avaisse@eig.fr
Test Email

Utilisation de l'active directory pour l'authentification

IP du serveur d'authentification: [vide]
Nom du domaine: [vide]

Volume du traitement de texte: C:\EIG\formation
Volume du tableur: C:\EIG\formation

OK Annuler

Il ne faut JAMAIS modifier le numéro de site. Ce numéro est inséré automatiquement dans les saisies effectuées quel que soit le logiciel. Le modifier signifie perdre le lien avec tout ce qui a été précédemment saisi. Il faudrait une intervention PAYANTE des développeurs pour remettre les liens en conformité.

Le mot de passe est masqué mais la case "Afficher le mot de passe en clair" permet de le voir en toutes lettres :

Mot de passe de l'administrateur: mot de passe en clair
Confirmation du mot de passe: mot de passe en clair
 Afficher les mots de passe en clair

C'est dans les cases "Mot de passe de l'administrateur" et "Confirmation du mot de passe" qu'il faut saisir le nouveau mot de passe.

Avant la mise à jour de juin 2025, ce mot de passe était unique et limité à 8 caractères (lettres, chiffres et caractères spéciaux). Depuis la mise à jour de juin, il est possible de saisir un mot de passe de **25** caractères et de saisir 2 mots de passe administrateur supplémentaires. Par exemple :

Mot de passe de l'administrateur	Confirmation du mot de passe
<input type="text" value="N0uv5@u M0t P@ss5"/>	<input type="text" value="N0uv5@u M0t P@ss5"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Afficher les mots de passe en clair
	<input type="checkbox"/> Blocage du pupitre
Mot de passe tiers 1	Mot de passe tiers 2
<input type="text" value="M0t P@ss5 adm 1"/>	<input type="text" value="M0t P@ss5 adm 2"/>

Pour plus d'informations sur la mise à jour de juin, se référer aux pages wiki suivante :

- <https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/mise-a-jour-de-juin-2025/page/configurateur> (pour le configurateur)
- <https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/mise-a-jour-de-juin-2025> (documentation globale)

Il faut valider l'écran des propriétés en cliquant sur le bouton "OK" puis quitter le configurateur et le relancer en saisissant le nouveau mot de passe ou se loguer en "(EIG) Administrateur" avec ce même nouveau mot de passe.

En cas d'absence prolongée de l'administrateur

Dans ce cas, il est possible à une ou deux personnes de se connecter au configurateur avec ces mots de passe spécifiques pour gérer les droits des utilisateurs.

Attention : ces mots de passe ne donnent pas accès à l'utilisateur (EIG) Administrateur et donc aux fonctions réservées.

Si cette absence se prolonge et qu'aucun autre administrateur n'est prévu pour l'administration des droits des utilisateurs, il faut adresser un mail à son agence de référence pour indiquer les modifications à effectuer. Cette prestation est payante.

Il en est de même pour les fonctions administrateur qui doivent être effectuées par l'agence EIG.

Revision #6

Created 17 September 2025 06:55:29 by Jean François KERSERHO

Updated 17 September 2025 08:19:53 by Jean François KERSERHO