

# Version 4 : PERECO

CHEQUESANTE.TAUX

Avant :

```
si ( CONSTANTE( CONTRAT. TYPECONTRAT) =1)
alors (125)
sinon (105)
```

Après :

```
si ( CONSTANTE( CONTRAT. DSNATURE) =01)
alors (105)
sinon (125)
```

PPVNONEXO

sur les apprentis quand on met une ppvnonexo, le seuil doit être comparé au brut sans la ppv

Rubrique BC\_BRUT\_APP

Avant :

```
MAXIMUM( [ BRUT. MONTANT] - [ CONAIDE. SEUILAPPRENTI] ; 0)
+[ BCOTASSREEL. MONTANT] *0
```

Après :

```
MAXIMUM( exclure( [ BRUT. MONTANT] ; [ P_PPVNONEXO. MONTANT] ) - [ CONAIDE. SEUILAPPRENTI] ; 0)
+[ BCOTASSREEL. MONTANT] *0
```

rubrique BC\_BRUT\_APP\_PL

Avant :

```
si ( [ BRUT. MONTANT] >0)
alors ( PLAFONNER( [ BRUT. MONTANT] ; 0; [ CONAIDE. SEUILAPPRENTI] ))
```

```
sinon ( PLAFONNER([ BRUT. MONTANT] *(- 1); 0; [ CONAIDE. SEUILAPPRENTI]) *(- 1))  
+[ BCOTASSREEL. MONTANT] *0
```

Après :

```
si ([ BRUT. MONTANT] >0)  
alors ( PLAFONNER( exclure([ BRUT. MONTANT]; [ P_PPVNONEXO. MONTANT]); 0; [ CONAIDE. SEUILAPPRENTI]) )  
sinon ( PLAFONNER( exclure([ BRUT. MONTANT]; [ P_PPVNONEXO. MONTANT]) *(-  
1); 0; [ CONAIDE. SEUILAPPRENTI]) *(- 1))  
+[ BCOTASSREEL. MONTANT] *0
```

---

Revision #4

Created 29 March 2024 08:33:07 by Valéry HUMEZ

Updated 3 February 2025 15:51:55 by Valéry HUMEZ