Version 106

- Version 1

Version 1

BC_BRUT_ASS

Pour corriger la base assedic pour ceux qui sont passé de apprenti à pas apprenti

Avant

```
si ([EXOCHOMAGE.BASE]=1)
alors(0+0)
sinon (
      si ((CONSTANTE(CONTRAT.DSNINTITULE)=64)   ou (CONSTANTE(CONTRAT.DSNINTITULE)=65))
      alors ([B_COT_ASS.MONTANT])
      sinon (
              [BCOTASSREEL.MONTANT]*0
              +
              minimum(
              si (([PLAFONDSECU.NUMCAS]=2) et (CONSTANTE(CONTRAT.ANNEE_CLOTURE)<2024))
                 alors (F_HISTOCLOT([B_COT_ASS.MONTANT]))
                 sinon (F_HISTOCLOT([BCOTASSREEL.MONTANT]))
              +[B_COT_ASS.MONTANT]
              ;
              (F_HISTOCLOT([PL_MENSB_4PSS.MONTANT])
              +[PL_MENSB_4PSS.MONTANT])
              )
              -F_HISTOCLOT([BC_BRUT_ASS.MONTANT])
             )
      )
```

Après

```
si ([EXOCHOMAGE.BASE]=1)
alors(0+0)
sinon (
      si ((CONSTANTE(CONTRAT.DSNINTITULE)=64)   ou (CONSTANTE(CONTRAT.DSNINTITULE)=65))
      alors ([B_COT_ASS.MONTANT])
      sinon (
              [BCOTASSREEL.MONTANT]*0
              +
```

```
            minimum(
            si (([PLAFONDSECU.NUMCAS]=2) et (CONSTANTE(CONTRAT.ANNEE_CLOTURE)<2024))
               alors (F_HISTOCLOT([B_COT_ASS.MONTANT]))
               sinon (F_HISTOCLOT([BCOTASSREEL.MONTANT]))
            +[B_COT_ASS.MONTANT]
            ;
            (F_HISTOCLOT([PL_MENSB_4PSS.MONTANT])
            +[PL_MENSB_4PSS.MONTANT])
            )
            -F_HISTOCLOT([BC_BRUT_URSAFF.MONTANT])
           )
    )
```